

## Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Vorgehensweise zum Updaten der SOMlink Software.

## Voraussetzungen





Abb. SOMlink

- **SOMlink ab Firmware v03.05.18 (Abb. SOMlink)**
- **Internetverbindung**
- **WLAN Router**
- **Windows 7 / Windows 8**

## Download


1. <http://www.sommer.eu/de/somlink-serviceinterface.html> im Browser aufrufen.




2. SOMlink Updater herunterladen.

## Installation


1. Datei „SOMlinkUpdater.exe“ ausführen.




2. Dieses Willkommensfenster mit „weiter“ bestätigen.



3. Speicherort auswählen und mit „weiter“ bestätigen.




4. Installationsvorgang mit „weiter“ beginnen.



5. Nach der Installation den Vorgang mit „Fertig stellen“ beenden.  
 ⇒ Wenn das Programm gleich gestartet werden soll, das Häkchen setzen.

## Update

1. SOMlink in eine Steckdose einstecken.




2. „SOMlink Updater“ über Windows Startmenü starten.


- 2.1. Alle Programme
- 2.2. SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
- 2.3. SOMlink Updater



3. Updatevorgang mit „Update starten“ beginnen.




⇒ Downloadvorgang startet bei vorhandener Internetverbindung automatisch.




4. Sollten mehr als ein SOMlink in Reichweite sein, gewünschtes SOMlink auswählen und mit „OK“ bestätigen.

⇒ Die MAC Adresse Ihres SOMlink ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des SOMlink aufgedruckt.



5. Netzwerkschlüssel eingeben (falls nicht bereits im System hinterlegt) und mit „OK“ bestätigen.

⇒ Netzwerkschlüssel ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des SOMlink aufgedruckt.



⇒ Update startet automatisch.

6. Nach erfolgreichem Update, Updater schließen.

7. SOMlink ausstecken, nach ca. 5 Sekunden wieder einstecken.

8. Vor Verwendung des SOMlinks die temporären Daten (Cache, Cookies etc.) des Browsers löschen.

⇒ Damit wird sichergestellt, dass die aktuellsten Daten des SOMlinks dargestellt werden